

Chrome peut mémoriser les sites Web favoris et souvent consultés. Ils seront placés dans la barre des favoris ou le dossier nommé *Tous les favoris*.

### 1. Afficher ou masquer la barre de favoris

Pour activer ou désactiver la barre de favoris :

- Menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* **(1)** > *Favoris et listes* > *Afficher (ou Masquer) la barre de favoris*.
- Touches de raccourcis **[Ctrl] + [Maj] + [B]**.



Le dossier *Tous les favoris* sera affiché à droite de la barre des favoris uniquement s'il contient au moins un élément.

### 2. Enregistrer une ou plusieurs pages web comme favoris

Ajouter un favori. Après affichage de la page, l'une des actions suivantes peut être effectuée :

- A droite de la barre d'adresse, cliquer sur l'icône représentant une étoile ☆
- Dans le menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* > *Favoris et listes* > *Ajouter cet onglet aux favoris*.
- Touches de raccourcis **[Ctrl] + [D]**.

Dans tous les cas, une boîte de dialogue (*Favori ajouté*) s'ouvre pour renseigner le nom et le dossier du favori (*Barre des favoris*, *Autres favoris* ou *Choisir un autre dossier*). Si l'option *Choisir un autre dossier* est sélectionnée, renseigner le nom du nouveau dossier.

Il est possible de cliquer-glisser l'adresse de la page sur la barre des favoris ou sur un dossier affiché.

Ajouter plusieurs favoris en une seule fois. Afficher toutes les pages à mettre en favoris puis effectuer l'une des actions suivantes :

- Dans le menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* > *Favoris et listes* > *Ajouter tous les onglets aux favoris...*
- Appuyer sur **[Ctrl] + [Maj] + [D]**.

Dans la boîte de dialogue *Ajouter tous les onglets aux favoris*, indiquer l'emplacement ainsi que le nom du dossier dans lequel seront mises les pages.

### 3. Gérer les favoris

Ouvrir le gestionnaire de favoris : Menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* > *Favoris et listes* > *Gestionnaire de favoris* ou **[Ctrl] + [Maj] + [O]** ou clic droit sur la barre des favoris puis *Gestionnaire des favoris*.

Modifier les informations relatives à un favori. Cliquer sur le menu déroulant à l'extrémité de la ligne (ou clic droit sur le favori) > *Modifier* > modifier le nom du favoris et/ou son URL.

Supprimer des favoris. Possibilité de supprimer un ou plusieurs favoris en même temps. Lorsqu'un favori est supprimé, il est impossible de le récupérer.

- Supprimer un favori. Cliquer sur le menu déroulant à l'extrémité de la ligne (ou clic droit sur le favori) > *Supprimer*. Ou touche **Suppr** après sélection du favori.
- Supprimer plusieurs favoris. Maintenir la touche **Maj** ou **Ctrl** enfoncée puis sélectionner les favoris > clic droit sur un des favoris sélectionnés > *Supprimer*. Ou touche **Suppr** après sélection des favoris.

#### Remarques

- Il est impossible de renommer ou supprimer le dossier *Autres Favoris*. En revanche, celui-ci ne s'affiche pas s'il est vide. Il est toujours possible d'ajouter des favoris dans ce dossier lorsque celui-ci est masqué en passant par le gestionnaire de favoris.

- Par défaut, l'icône des applications est affichée dans la barre des favoris (raccourci pour accéder aux applications installées dans Chrome). Pour le supprimer, clic droit sur la barre de favoris puis décocher l'option *Afficher le raccourci des applications*. Pour l'afficher de nouveau, il suffit de cocher de nouveau cette option.

#### 4. Organiser les favoris

Classer les favoris par ordre alphabétique. Dans le gestionnaire de favoris, accéder au dossier dans lequel les favoris seront triés par ordre alphabétique > au-dessus des favoris, ouvrir le menu *Organiser* > cliquer sur *Trier par nom*. Les favoris sont désormais classés par ordre alphabétique.

Créer un dossier de favoris. Ouvrir le menu > cliquer *Ajouter un dossier* > nommer le nouveau dossier et enregistrer. Faire glisser les favoris souhaités dans le nouveau dossier.

Déplacer des favoris. Cliquer-glisser le favori dans l'endroit choisi.

Supprimer un dossier de favoris. Ceci permet de supprimer tous les favoris qu'il contient, mais il est alors impossible de les récupérer. Cliquer sur le menu déroulant à l'extrémité de la ligne (ou clic droit sur le dossier) > *Supprimer*. Les favoris que contient le dossier sont aussi effacés définitivement.

Trier par nom  
Ajouter un favori  
Ajouter un dossier  
Importer les favoris  
Exporter les favoris  
Centre d'aide

Renommer un dossier de favoris. Cliquer sur le menu déroulant à l'extrémité de la ligne (ou clic droit sur le dossier) > *Renommer*. Préciser le nouveau nom et enregistrer.

#### 5. Consulter les favoris

Pour consulter les favoris, il existe trois endroits :

- Barre de favoris : elle est désactivée par défaut et peut contenir le dossier *Autres favoris*.
- Menu des favoris : accéder à cette liste de favoris via le menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* > Favoris.
- Gestionnaire de favoris : il permet d'accéder facilement aux favoris. Pour y accéder, cliquer sur le menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* > Favoris > *Gestionnaire de favoris* ou **Ctrl** + **Maj** + **O**.

#### 6. Importer/exporter les favoris

Pour enregistrer (exporter) les favoris dans un fichier : menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* > Favoris > *Gestionnaire de favoris* > menu *Organiser* > cliquer sur *Exporter les favoris* > sélectionner un nom (ou garder celui par défaut) ainsi qu'un dossier de sauvegarde.

Pour importer des favoris : menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome* > *Favoris* > *Gestionnaire de favoris* > menu *Organiser* > cliquer sur *Importer les favoris* > sélectionner un fichier au format HTML.