

1. CONSTITUTION DE L'HISTORIQUE

- Historique de navigation (adresses Web consultées, raccourcis vers ces pages, prévisions de la barre d'adresse pour ces sites).
- Cookies et autres données de site (fichiers créés par les sites Web enregistrant des informations de navigation).
- Images et fichiers en cache : Chrome mémorise certains éléments des pages Web afin d'accélérer le chargement.
- Historique des téléchargements : liste des fichiers téléchargés.
- Mots de passe : les mots de passe enregistrés par les sites visités.
- Données de formulaires : entrées de saisie automatique, y compris les adresses et les informations de cartes de paiement.
- Paramètres de contenu : les paramètres et les autorisations accordés aux sites Web.

2. CONSULTER L'INTEGRALITE DE L'HISTORIQUE DE NAVIGATION


La page *Historique* indique les sites Web visités. Elle ne conserve pas les pages issues de sites Web sécurisés, celles consultées en mode navigation privée, ni celles déjà supprimées de l'historique de navigation.

- Pour consulter l'intégralité de l'historique de navigation, menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome > Historique > Historique* ou **Ctrl + H** (classement par ordre chronologique).
- Pour accéder à un site déjà visité (présent dans l'historique) : clic sur ce dernier.

3. SUPPRIMER L'HISTORIQUE DE NAVIGATION

Tout ou une partie de l'historique de navigation peut être supprimé.

Supprimer un élément de l'historique. Ouvrir l'historique de navigation. Cliquer sur le bouton **Actions (1)** puis **Supprimer de l'historique** ou le sélectionner **(2)** puis **Supprimer (3)** ou touche **Suppr** (dans ce cas une confirmation est demandée, permet de supprimer plusieurs éléments).



Effacer l'intégralité de l'historique. Ouvrir l'historique de navigation > dans la partie gauche, sélectionner **Supprimer les données de navigation**. Une boîte de dialogue s'affiche. Dans les onglets *Général* ou *Paramètres avancés*, cocher les éléments de Chrome à effacer. Dans *Période*, choisir *Depuis le début*.

Supprimer certains éléments de l'historique. Une partie de l'historique peut être supprimée manuellement. Ouvrir l'historique de navigation. Deux façons de procéder :

- Cocher les sites à supprimer puis bouton **Supprimer** ou touche **Suppr**
- Cliquer sur le bouton **Effacer les données de navigation**. La boîte de dialogue s'affiche, sélectionner une période.

Une recherche peut être effectuée pour sélectionner une partie des sites visités : ouvrir l'historique. Dans le champ *Rechercher dans l'historique*, saisir les mots clé de la recherche. Dans le résultat, sélectionner le ou les sites, puis bouton **Supprimer**.

4. GERER LES MOTS DE PASSE ENREGISTRES

Chrome peut être configuré afin d'enregistrer les mots de passe pour différents sites Web.

Lors d'une connexion avec un mot de passe, Chrome propose d'enregistrer ce mot de passe. Pour accepter, cliquer sur *Enregistrer*. Sélectionner *Jamais* et Chrome ne demandera plus d'enregistrer le mot de passe pour les prochaines connexions.

Se connecter avec un mot de passe enregistré. Si un mot de passe a été enregistré, lors de l'affichage du formulaire de connexion du site :

- Si un seul nom d'utilisateur et un seul mot de passe ont été enregistrés pour le site, Chrome remplit automatiquement le formulaire de connexion.
- Si plusieurs noms d'utilisateur et mots de passe ont été enregistrés pour le site, sélectionner le champ du nom d'utilisateur et choisir les informations de connexion souhaitées.

Afficher, supprimer ou exporter des mots de passe enregistrés. Ouvrir le menu *Personnaliser et contrôler Google Chrome > Mots de passe et saisie automatique > Gestionnaire de mots de passe de Google*. Sélectionner le site voulu :

- Pour afficher le mot de passe, cliquer sur l'icône.
- Pour supprimer le mot de passe, cliquer sur *Supprimer*.
- Pour exporter le mot de passe, cliquer sur *Copier mot de passe*. Celui-ci sera copié dans le presse-papiers.
- Pour supprimer tous les mots de passe enregistrés, cliquer sur *Paramètres > Supprimer toutes les données du Gestionnaire de mots de passe*.
- Un mot de passe peut être ajouté directement dans le gestionnaire de mots de passe à l'aide du bouton *Ajouter*.

Activer ou désactiver l'enregistrement des mots de passe. Par défaut, la demande d'enregistrement du mot de passe est activée. Pour désactiver (ou activer de nouveau) cette option à tout moment, cliquer sur *Paramètres > désactiver (ou activer) Proposer d'enregistrer les mots de passe et les clés d'accès*.

5. GERER LES COOKIES

Les cookies sont des fichiers créés par les sites Web consultés. Ils enregistrent des informations de navigation.

Il existe deux types de cookies :

- Les cookies propriétaires sont créés par le site consulté, lequel est indiqué dans la barre d'adresse.
- Les cookies tiers sont créés par d'autres sites, lesquels possèdent une partie du contenu, comme les annonces ou les images, vues sur la page Web consultée.

Effacer tous les cookies. Cliquer sur *Personnaliser et contrôler Google Chrome > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Suppr. Données navigation ou Ctrl + Maj +Suppr.*

Supprimer les cookies d'une période spécifique. Dans la fenêtre précédente, sélectionner la période voulue > cocher la case *Cookies et autres données de site* et désélectionner tous les autres éléments > *Supprimer de cet appareil*.



Supprimer les cookies d'un site particulier. Personnaliser et contrôler Google Chrome > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Paramètres des sites > Afficher les autorisations et les données enregistrées pour les différents sites. Dans la zone Recherche, saisir le nom du site.

Modifier les paramètres relatifs aux cookies Il est possible d'autoriser ou bloquer les cookies enregistrés par les sites Web. Personnaliser et contrôler Google Chrome > Paramètres > Confidentialité et sécurité > Paramètres de site > Données des sites sur l'appareil. Sélectionner un comportement par défaut et/ou plusieurs comportements personnalisés.

6. PARCOURIR LE WEB EN MODE PRIVE

Pour naviguer sur le Web en toute confidentialité, utiliser le mode navigation privée. Chrome n'enregistrera aucune donnée. Personnaliser et contrôler Google Chrome > Nouvelle fenêtre de navigation privée ou **Ctrl + Maj + N**. Une nouvelle fenêtre  Navigation privée s'affiche. Dans l'angle supérieur droit, apparaît l'indication *Navigation privée* et à gauche son icône.

Pour ouvrir directement dans une navigation un site de l'historique de navigation ou des favoris, clic droit sur ce lien puis *Ouvrir dans une fenêtre de navigation privée*.

Le mode navigation privée s'exécute dans une fenêtre distincte des sessions de navigation standards. Pour mettre fin à une session de navigation privée, fermer toutes les fenêtres de navigation privée.

Lors de la navigation privée, Chrome n'enregistre pas l'historique de navigation, les cookies ni les données de sites, ni les informations saisies dans les formulaires. Les fichiers téléchargés et les favoris créés sont conservés.

L'activité reste visible des sites Web consultés, ainsi que du fournisseur d'accès à Internet.